

Die Wartezeit der Löschdialoge abschalten

Möchten Sie eine Akte oder eine Person löschen, ist vor dem Löschen eine Wartezeit von 10 Sekunden voreingestellt, um ein unbedachtes Löschen zu vermeiden. Sie können diese Wartezeit aber abstellen. Hierzu muss pro Arbeitsplatz ein Eintrag in der Datei „luxclient.xml“ vorgenommen werden. Diese finden Sie in Ihrem Benutzerverzeichnis im Ordner „luxwork“.

Vorbereitung

Schließen Sie Advolux auf diesem Rechner. Bitte bearbeiten Sie die Datei nur mit einem UTF-8-fähigen Editor (der Editor in Windows 10 kann z. B. UTF-8).

Bearbeiten der Datei luxclient.xml

Öffnen Sie die Datei luxclient.xml zum Bearbeiten. Ergänzen Sie die folgende Zeile:

```
<entry key="NO_DIALOG_DELAY">JA</entry>
```

Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
  <comment/>
  <entry key="AKTE_DIVIDER_POS">230</entry>
  <entry key="Anwalt">5100@localhost</entry>
  <entry key="BASE_LIST">Anwalt</entry>
  <entry key="DOC_DEFAULT_SUBTYPE">DOCX</entry>
  <entry key="DOC_START_SERVER">MS_STARTER_INTERFACE</entry>
  <entry key="FRAME_RECT">(140,-2,1000,725)</entry>
  <entry key="LAST_USER">[uid]12[/uid][udb]71012655501545[/udb]</entry>
  <entry key="NO_DIALOG_DELAY">JA</entry>
  <entry key="PDF_CONVERT_CHECK">NEIN</entry>
  <entry key="RUN_COUNT">9</entry>
</properties>
```

Speichern Sie die Datei und schließen diese.

Ab sofort sind die 10 Sekunden Wartezeit abgeschaltet.