

## Sicherheitseinstellungen der Anmelde-Passwörter

Es kann bei der Vergabe von Passwörtern ein Mindestmaß an Komplexität des Passwortes durchgesetzt werden. Die hier gemachten Einstellungen gelten global und können nur von Bearbeitern mit Systemberechtigung geändert werden.

### *Voreinstellungen nach der Installation*

Nach der Installation sind, auch aus Gründen der DSGVO, gewisse Mindestanforderungen für neue Passwörter voreingestellt. Diese sind:



### *Groß- und Kleinbuchstaben erforderlich*

Das Passwort muss sowohl mindestens einen Großbuchstaben als auch einen Kleinbuchstaben enthalten.

### *Ziffern erforderlich*

Das Passwort muss mindestens eine Ziffer enthalten.

### *Sonderzeichen erforderlich*

Das Passwort muss mindestens ein Sonderzeichen enthalten.

Es muss zunächst bei der Installation ein erster Benutzer mit Systemrechten angelegt werden (wird automatisch abgefragt). Bei der Passwortvergabe für diesen müssen die obigen Bedingungen berücksichtigt werden.

### *Passwortsicherheits-Einstellungen ändern*


## Topic 25: Passwortsicherheit

---

Über „System/Einstellungen/Mitarbeiter- und Rechteverwaltung“ ist es möglich, die Anforderungen an neue Passwörter anzupassen.

*Bitte beachten Sie:*

Bereits bestehende Passwörter werden hierdurch nicht beeinflusst.



The screenshot shows a web application window titled "Advolux Mitarbeiter verwalten". The window has a header bar with a "Schließen" button, navigation arrows, and a "Name filtern" search box. On the left side, there is a sidebar with several buttons: "Neuer Bearbeiter", "Bearbeiten", "Sperrern", "Freigeben", "Löschen", and "Passwortsicherheit". The "Passwortsicherheit" button is highlighted with a red rectangular border. The main area of the window contains a table with three columns: "Name", "Status", and "Account". The table has one row of data:

Name	Status	Account
Tester	Rechtsanwalt	zugelassen

Klicken Sie auf den Button „Passwortsicherheit“.



Passwortsicherheit bearbeiten

Bitte bearbeiten Sie die minimalen Anforderungen an ein Benutzerpasswort. Änderungen wirken sich nur auf neu einzugebende Passwörter aus.

Minimale Passwortlänge: 8 Zeichen

- Groß- und Kleinbuchstaben erforderlich
- Ziffern erforderlich
- Sonderzeichen erforderlich

Abbruch Übernehmen

Wählen Sie z. B. einen oder mehrere der Haken ab oder ändern Sie die geforderte minimale Passwortlänge.

Bestätigen Sie die Einstellungen mit dem Button „Übernehmen“.

Ab sofort gelten die neu festgelegten Regeln sowohl, wenn neue Benutzer angelegt werden, als auch, wenn ein bestehender Benutzer sein Passwort ändern möchte.

*Bitte beachten Sie:*

Wir empfehlen, die neuen Passwort-Bedingungen nicht zu einfach zu wählen. Auch, wenn Advolux sich nach drei Falscheingaben automatisch beendet und dann der Client erst wieder neu gestartet werden muss, was einen gewisse Verzögerung bei Brute-Force-Angriffen bietet, sind Passwörter wie 12345 oder der Name des Bürohundes natürlich sehr leicht zu erraten.